


高川 PCIe 卡驱动手动安装向导


步骤 1：打开 windows 的设备管理器，找到高川 PCIe 卡，如下图：



说明：通常卡在设备管理器中显示的名称为‘其他 PCI 桥设备’，可以通过查看设备的属性来确定是否为高川 PCIe 运动控制卡。如果其属性的详细信息中包含‘VEN_125B&DEV_9110’之类的信息，则可以确定这个设备就是运动控制卡。


步骤 2：选择卡，右键菜单中点击‘更新驱动程序...’

步骤 3：在弹出的对话框中，选择 ‘从列表或指定位置安装(高级)’



如上图，点击 ‘下一步’。

步骤 4：指定驱动所在目录



如上图，勾选‘在搜索中包括这个位置’，并点击‘浏览’选择安装工具所在目录下的 pcie 目录。下一步开始驱动的安装。

步骤 5：等待驱动安装完成



安装完成后，设备管理器中将显示如下的设备：



驱动安装成功。